

RegiaWool Cotton Candy
Sneakersukat

Koko: 38/39.

Langanmenekki: Regia Wool Cotton Candy (100 g = 340 m)
-lankaa 100 g beigekirjavaa (02603).

Prym sukkapuikot: Nro 2,5-3 käsialan mukaan.

Tiheys: 30 s ja 42 krs sileää neuletta = 10 cm.

Sileä oikea neule: Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein ja neulo tasana oikealla oikein, nurjalla nurin.

Tee näin: Jätä langanpää ja luo 60 s. Aloita tasana reunus näin:
Tee ensin nurjan puolen krs ja neulo 4 krs sileää neuletta.

5.krs: nosta apupuikolle 2 s ja kierrä ne tasossa takakautta kerran ympäri, neulo nämä 2 s n, *nosta apupuikolle 4 s ja kierrä ne tasossa takakautta kerran ympäri, neulo nämä 4 s n*, toista *-* ja neulo krs:n lopussa 2 s nurin silmukoita kiertämättä. Jaa sitten s:t 4:lle sukkapuikoille = 15 s/puikko. Neulo suljettuna neuleena sileää neuletta. Kun varren pituus on 4 cm, aloita kantapää.



Jaa IV ja I puikkojen s:t 3:lle puikolle (=10+10+10 s). Jätä II ja III puikkojen s:t odottamaan.

1.krs: (op) neulo kaikilla 3:lla puikolla olevat s:t oikein, käänny.

2.krs: tee kerrattu silmukka (=tuo lanka työn eteen, työnnä puikko I. saan oikealta puolelta, nosta s ja lk neulomatta ja vie lanka työn taakse), kiristä lankaa hieman jottei synny reikää. Neulo nurin loput 3:n puikon s:t, käänny.

3.krs: tee kerrattu s ja neulo muut s:t oikein edellisellä kerroksella kerrattuun s:aan asti, käänny.

4.krs: tee kerrattu s ja neulo muut s:t nurin edellisellä krs:lla kerrattuun s:aan asti, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes kaikki reunapuikkojen s:t on kerrattu. Neulo sitten 2 krs ympäri kaikilla s:illa, neulo lkt niitä vastaavien s:iden kanssa yhteen. Aloita sitten kerratut s:t uudelleen, nyt sisältä ulospäin.

1.krs: (op) neulo kantapään keski-s:t sekä seuraavan puikon I. s oikein, käänny.

2.krs: tee kerrattu s, neulo keski-s:t sekä seuraavan puikon I. s nurin, käänny.

3.krs: tee kerrattu s, neulo oikein myös edellisen krs:n kerrattu s ja sitä seuraava s, käänny.

4.krs: tee kerrattu s, neulo nurin myös edellisen krs:n kerrattu s ja sitä seuraava s, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes olet neulonut kaikilla reunapuikkojen s:illa kerratun s:n. Jatka suljettuna neuleena päällisen kaikilla s:illa sileää neuletta. Neulo suoraa osaa kunnes jalkaosan pituus 20 cm. Neulo jokaisen puikon lopussa 2 s o yhteen =56 s. Tee sitten sileänä neuleena **kärkikavennukset**.

1.kavennuskerros: *neulo 5 s o, 2 s oikein yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan =48 s. Neulo 5 krs sileää ja tee

2.kavennuskerros: *neulo 4 s o, 2 s oikein yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan =40 s. Neulo 4 krs sileää ja tee

3.kavennuskerros: *neulo 3 s o, 2 s oikein yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan =32 s. Neulo 3 krs sileää ja tee

4.kavennuskerros: *neulo 2 s o, 2 s oikein yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan =24 s. Neulo 2 krs sileää ja tee

5.kavennuskerros: *neulo 1 s o, 2 s oikein yhteen*, toista *-* koko krs:n ajan =16 s. Neulo vielä koko krs:n ajan 2 s o yhteen. Katkaise lanka, vedä s:iden läpi, kiristä ja päättä hyvin. Ompele sukan suusta sauma umpeen. Tee toinen sukka samoin.

Copyright: MEZ GmbH



Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6B
04200 KERAVALA puh 09-274871

www.prym.fi