

Regia 4
Pystyraidalliset sukat, koko 34/35(38/39)

Schachenmayr 
SINCE 1822
REGIA

Lanka: Schachenmayr Regia 4-fädig 100 g punakirjavaa (03774).

Prym puikot: Sukkapuikot 2,5 mm tai käsialan mukaan.

Tiheys: 30 s ja 42 krs pystyraitaneuletta = 10 cm.

Joustinneule: 1 o, 1 n.

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein ja neulo tasona oikealla oikein, nurjalla nurin. **Pystyraitaneule:**
1.-3.krs: *1 o, nosta 1 s nurin neulomatta siten, että lanka on työn takana, neulo 2 o*, toista *-*. **4.krs:** neulo kaikki st oikein. Toista 1.-4. krs:ia.

Tee näin: Luo 56(60) s ja jaa s:t 4:lle sukkapuikolle, 14(15) s kullekin. Neulo sitten suljettuna neuleena 3 krs sileää neuletta ja 12 krs joustinneuletta. Aloita sitten pystyraitaneule, työhön tulee 14(15) mallikertaa. Kun olet neulonut raitaneuletta 11 cm, aloita pohjan eli I ja IV puikkojen s:illä sileä neule ja jatka päällisen s:illä pystyraitaneuletta. Kun olet neulonut näin 5 krs, tee **kantapää**.

Jaa IV ja I puikkojen s:t 3:lle puikolle = 9,10,9 s (10,10,10 s). Jätä II ja III puikkojen s:t odottamaan. **1.krs:** (op) neulo kaikilla 3:lla puikolla olevat s:t oikein, käännä työ. **2.krs:** tee kerrattu silmukka (=tuo lanka työn eteen, työnnä puikko 1. s:aan oikealta puolelta, nosta silmukka ja lk neulomatta ja vie lanka työn taakse), kiristä lankaa hieman jottei synny reikää. Neulo nurin loput 3:n puikon s:t, käännä työ. **3.krs:** tee kerrattu s ja neulo muut s:t oikein edellisellä kerroksella kerrattuun s:aan asti, käännä työ. **4.krs:** tee kerrattu s ja neulo muut s:t nurin edellisellä krs:illa kerrattuun s:aan asti, käännä työ. Toista 3.-4. krs:ia kunnes kaikki reunapuikkojen s:t on kerrattu. Neulo sitten 2 krs ympäri kaikilla s:illä (tee päällisen s:illä pystyraitaneuletta), neulo lk:t niitä vastaavien s:iden kanssa yhteen. Aloita sitten kerratut s:t uudelleen, nyt sisältä ulospäin. **1.krs:** (op) neulo kantapään keski-s:t sekä seuraavan puikon 1. s oikein, käännä työ. **2.krs:** tee kerrattu s, neulo keski-s:t sekä seuraavan puikon 1. s nurin, käännä työ. **3.krs:** tee kerrattu s, neulo oikein, neulo myös edellisen krs:n kerrattu s ja sitä seuraava s, käännä työ. **4.krs:** tee kerrattu s, neulo nurin ja neulo myös edellisen krs:n kerrattu s ja sitä seuraava s, käännä työ. Toista 3.-4. krs:ia kunnes olet neulonut kaikilla reunapuikkojen s:illä kerratun s:n. Jatka suljettuna neuleena pohjan s:illä sileää neuletta ja päällisen s:illä pystyraitaneuletta. Neulo suoraa osaa kunnes jalkaosan pituus 18(20) cm.

Tee sitten sileänä neuleena **kärkikavennukset:** Neulo I ja III puikon lopussa 2 s oikein yhteen ja 1 o sekä neulo II ja IV puikon alussa 1 s o ja 2 s ylivetäen yhteen (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli). Toista tällaiset kavennukset **suuremmassa koossa** vielä kerran 3 krs:n kuluttua, sen jälkeen molemmissa kokonumeroissa 2 kertaa joka 3. krs ja 3 kertaa joka 2. krs ja tee niitä sitten joka krs kunnes työssä on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, pujota se 2-kertaisena loppujen s:iden läpi ja päättää hyvin. Tee toinen sukka samoin.



Copyright: MEZ GmbH.



Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6 B
04200 KERAVALA
puh 09-274871
www.prym.fi