

Perfect Premium CrisCros

PERFECT

Malli: Noon knit, Outi Markkanen

Koko: 38-39

Lanka: Perfect Premium orkidea(30), (75% villa, 25% polyamidi, 50 g = 125m)


Langan menekki: 100 g


Prym puikot: sukkapuikot 3,5 käsialan mukaan

Mallineuleet: 1 o, 1 n - joustinneuletta, pinta/pitsineuletta ohjeen mukaan.

Tiheys: 22 s = 10 cm sileää oikeaa

Muuta: Virkkuukoukku

 ota s apupuikolle työn taakse, neulo 1oikein, neulo apupuikon s oikein TAI neulo puikon 2.s työn edestä oikein, neulo puikon 1. s oikein

 ota s apupuikolle työn eteen, neulo 1oikein, neulo apupuikon s oikein TAI neulo puikon 2.s työn takaa oikein, neulo puikon 1. s oikein



Varsi

Luo 60 s ja neulo 12 krs 1 o, 1 n – joustinta oikea silmukka takareunasta neuloen.


Neulo 1 krs oikeaa, 1 krs nurjaa ja vielä 1 krs oikeaa.

Aloita pinta/pitsineulos:


1.krs *Tee 2 langankiertoa (lk) puikolle, neulo 2 o yhteen, 2 o, tee ylivetokavennus*, toista *-* krs loppuun.

2.-4.krs *Päästä edellisen kerroksen lk:t pois puikolta, tee 2 lk puikolle, neulo 4 o*, toista *-* krs loppuun.


5.krs Päästä 4. krs:n lk:t puikolta. *Ota 1.krs:n langankiertolenkki virkkuukoukulle ja virkkaa 2.-4.krs:n lankalenkit silmukoiksi. Nosta virkattu s vasemmalle puikolle. Tee 2 lk, tee ylivetokavennus, neulo 3 o*, toista *-* krs loppuun.

6.krs *Päästä lk:t, tee 2 lk, neulo , neulo 2 o*, toista *-* krs loppuun.


7.krs *Päästä lk:t, tee 2 lk, neulo 1 o, neulo , neulo 1 o*, toista *-* krs loppuun.

8.krs *Päästä lk:t, tee 2 lk, neulo 2 o, neulo , toista *-* krs loppuun.

9.krs *Päästä lk:t. Virkkaa lankalenkit silmukoiksi. Nosta virkattu s oikealle puikolle, (nosta ensimmäinen virkattu s puikolle IV odottamaan, se neulotaan kerroksen lopussa). Jatka krs:n alusta, *tee 2 lk, neulo 3 o, jätä 4.s neulomatta. Nosta virkattu s vasemmalle puikolle, siirrä neulomaton 4.s vasemmalle puikolle ja neulo ne 2 o yhteen*, toista *-* krs loppuun.

10.krs *Päästä lk:t, tee 2 lk, neulo 2 o, neulo , toista *-* krs loppuun.

11.krs *Päästä lk:t, tee 2 lk, neulo 1 o, neulo , neulo 1 o*, toista *-* krs loppuun.

12.krs *Päästä lk:t, tee 2 lk, neulo , neulo 2 o*, toista *-* krs loppuun.

Toista kerroksia 5-12 yhteensä 3x ja neulo vielä kerrokset 5-8.

Neulo vielä krs 9 mutta tee puikon I ensimmäinen lk puikon IV loppuun.

Tee puikoille I ja II vain 1 langankierto. Aloita kantalappu.

Kantalappu neulotaan puikoille I ja II. Puikot III ja IV jäävät odottamaan.

Neulo 1 krs oikeaa neuloen silmukat samalle puikolle.= 27 s

Neulo nurjalta 1 o, neulo nurjaa kunnes jäljellä on 1 s, neulo se o.

Aloita vahvistettu neulos:

1.krs (op) Neulo 2 o, *ota seuraava s neulomatta puikolle, neulo 1o*, toista *-*, neulo viimeinen s o.

2.krs (np) Neulo 1 oikein, neulo nurjaa kunnes jäljellä on 1 s, neulo se oikein.

(Kantalapun molemmin puolin neulotaan reunimmaisilla silmukoilla ainaoikeaa).

Toista kerroksia 1-2 yhteensä 29 krs (viimeisin krs on neulottu oikealta).

Kantapohjan kavennukset, jatka kantalapun vahvistettua neulosta

Neulo nurjalta kunnes puikolla on jäljellä 9 s, neulo 2 n yhteen, käänny.

Ota 1.s neulomatta ja neulo oikealta, kunnes puikolla on jäljellä 9 s, tee ylivetokavennus, käänny.

Ota 1. s neulomatta ja neulo nurjalta, kunnes puikolla on jäljellä 8 s, neulo 2 n yhteen, käänny.

Neulo oikealta, kunnes puikolla on jäljellä 8 s, tee ylivetokavennus, käänny.

Ota 1.s neulomatta ja neulo oikealta, kunnes puikolla on jäljellä 8 s, tee ylivetokavennus, käänny.

Toista edellisen tapaan kaventaen silmukoita, kunnes jäljellä on 11 s ja viimeisin krs on neulottu oikealta puolelta. Jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle. Puikkojen numerointi alkaa nyt kantapohjasta.

Puikolla **I** on 5 s ja puikolla **IV** on 6 s.

Silmukoiden poimiminen kantalapusta

Poimi kantalapun reunan, ainoikein silmukan ”nypykästä” 15 s. (Voit ottaa virkkuukoukun avuksi poimimiseen).

Poimi puikolle kantalapun toisesta reunasta 14 s ja neulo kantalapun 6 s. Neulo puikoilla **I** ja **IV** sileää oikeaa. Jatka puikoilla **II** ja **III** mallineulosta.

HUOM! Neulo **II**-puikon alussa, kerroksella 5, nostettu s **I**-puikon viimeisen s:n kanssa ylivetokavennus.

Neulo **III**-puikon lopussa, kerroksella 9, nostettu s **IV**-puikon ensimmäisen s:n kanssa o yhteen.

Kiilaosa

Kun puikolla **I** on 3 s jäljellä, neulo 1 o, 2 o yhteen. Neulo puikon **IV** alussa 1 o, tee ylivetokavennus. Neulo 1 välikerros.

Toista kavennuksia joka 2.krs kunnes puikolla on 13 s.

Kun pohjan pituus on kantapäästä mitattuna n.19 cm tai haluttu pituus, aloita kärkikavennukset.

Kärkikavennukset

Aloita kärkikavennukset kerroksella 9. Kavenna puikon **I** lopussa 2 o yhteen. Jätä puikon **II** alussa sekä puikon **III** lopussa langankierrot tekemättä, tee muissa langankiertokohdissa vain 1 langankierto. Tee puikon **IV** alussa ylivetokavennus. =12 s puikollaan

Neulo 1 krs oikeaa, neulo puikoilla **I** ja **IV** oikeaa, puikoilla **II** ja **III** nurjaa.

Jatka sileää oikeaa 1 krs ja loput kärjestä.

Neulo 1. ja 3. puikon s:t oikein kunnes jäljellä on 2 s, neulo 2 s o yhteen.

Neulo 2. ja 4. puikon alussa ylivetokavennus Neulo 3 välikerrosta.

Tee kavennuskerros kuten edellä, neulo 2 välikerrosta.

Tee kavennuskerros, neulo 1 välikerros. Jatka kavennuksia joka krs kunnes puikoilla on jäljellä yhteensä 12 s. Katkaise lanka, siirrä s:t kahdelle puikolle, puikkojen **I** ja **II** s:t samalle puikolle ja puikkojen **III** ja **IV** s:t samalle puikolle. Silmukoi kärki kiinni tai tee 3 puikon päättely.

Neulo toinen sukka samoin. Päättelä langat.

Copyright:



CONSUMER
FINLAND

Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava
puh 09-274871
www.prym.fi