

Lyhythihainen neulepusero**Koko:** XS (S) M (L) XL.**Mitat:** Vartalonympäryys 88 (96) 104 (112) 120 cm, kokopituus 56 (58) 60 (62) 64 cm ja hihan sisäpituus 10 cm.**Langanmenekki:** Schachenmayr Easy Cotton Spritz (50 % puuvilla, 50 % akryyli, 50 g =110 m) -lankaa 400 (400) 450 (500) 550 g sinikirjavaa (00050).**Prym puikot:** 3 ja 4 mm tai käsialan mukaan.**Muut tarvikkeet:** 3 nappia, halkaisija n. 15 mm.**Tiheys:** 22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.**Joustinneule:** 1 o, 1 n. **Sileä neule:** Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.

Takakappale: Luo ohuemmille puikoille 99 (108) 116 (125) 134 s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 38 (39) 40 (41) 42 cm, päätä kädentietä varten molemmista reunoista ensin 1x3 s. Neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla reuna-s, 1 o, 2 o yhteen, neulo samaa kerrosta kunnes toisessa reunassa on 4 s jäljellä, neulo 2 s takareunoistaan o yhteen, 1 o ja reuna-s. Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs vielä 5 (7) 9 (11) 14 kertaa =81 (86) 90 (95) 98 s. Kun kädentien korkeus on 16 (17) 18 (19) 20 cm, päätä keskimmäiset 33 (34) 34 (35) 34 s pääntietä varten ja neulo ensin vasen olka. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 1x3 s ja 1x2 s. Kun kädentien korkeus on 18 (19) 20 (21) 22 cm, vaihda työhön ohuemat puikot ja neulo joustinneuletta 2,5 cm. Päätä olan 19 (21) 23 (25) 27 s joustetta neuloen. Neulo pääntien toinen puoli muuten peilikuvaksi, mutta päätä olan s:t jo, kun kädentien korkeus on 18 (19) 20 (21) 22 cm.






Etukappale: Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 8 (9) 10 (11) 12 cm. Päätä nyt keskimmäiset 23 (24) 24 (25) 24 s pääntietä varten ja neulo ensin oikea olka. Päätä vielä pääntien reunasta joka 2. krs 1x3 s, 1x2 s ja 5x1 s. Kun kädentien korkeus on 18 (19) 20 (21) 22 cm, päätä olan s:t kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi muuten, mutta kun kädentien korkeus on 15,5 (16,5) 17,5 (18,5) 19,5 cm, vaihda työhön ohuemat puikot ja aloita joustinneule. Kun olet neulonut joustetta vajaa 1 cm, tee 2 napinläpää. Eli neulo oikeasta reunasta 7 s, tee napinläpi (=neulo 2 s o yhteen, ota langankierto puikolle), neulo 4 (5) 6 (7) 8 s, tee napinläpi ja neulo loput 4 (5) 6 (7) 8 s. Kun jousteen korkeus on 2,5 cm, päätä s:t joustetta neuloen.

Hihat: Luo ohuemmille puikoille 68 (72) 77 (81) 86 s ja neulo joustinneuletta 4 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun hihan pituus on 10 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten ensin 1x3 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa 2 s:n sisäpuolella 1 s kuten kädentien reunoissa, mutta nyt 21 (22) 24 (25) 27 kertaa. Kun pyöriön korkeus on 14 (15) 16 (17) 18 cm, päätä loput 20 (22) 23 (25) 26 s kerralla. Tee toinen hiha samoin.

Viimeistely: Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele oikea olkasauma sekä hiha- ja sivusaumat.

Poimi pääntien reunasta ohuemmille puikoille 109 s ja neulo tasona joustinneuletta. Tee 1 cm kuluttua etukappaleen vasemmalle olalle napinläpi siten, että neulot reunasta lähtien 3 s, 2 s o yhteen, ota langankierto puikolle ja neulo krs loppuun. Kun reunuksen korkeus on 2,5 cm, päätä s:t joustetta neuloen. Kiinnitä napit takakappaleen olalle napinläpien kohdille ja napita ne. Kiinnitä vielä hihat.



© MEZ GmbH

