Regia Denim Trend 4ply
R0307. VALEPALMIKKOSUKAT

Koko: 36/37(38/39)
Langanmenekki: SMC Regia 4-fädig Denim Trend (75 % villa, 25 % polyamidia, 100 g =420 m) -lankaa sinikirjavaa (01845) 100 g joka kokoon.
Sukkapuikot Prym: Nro 2,5 tai käsialasi mukaan.
Tiheys: 30 s ja 42 krs sileää neuletta = 10 cm.
Joustinneule: 2 o, 1 n.
Sileä neule: Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin ja neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein.
Valepalmikkoneule: Neulo ruutupiirroksen mukaan. Piirroksen A-kerros näyttää kuinka joustinneule neulotaan, B-kerroksella lisätään s:ita ja C-kerroksella ne lopuksi kavennetaan pois. Toista 1.-12. krs:ia.

Neulo näin: Luo 60 s ja jaa ne 4:lle sukkapuikolle, 15 s kullekin. Kerroksen rajakohta tulee I ja IV puikkojen väliin. Aloita suljettuna neuleena joustinneule siten, että neulot *2 o, 1 n*, toista *-*. Kun olet neulonut joustinneuletta 2 cm, aloita valepalmikkoneule piirroksen B-kerroksen mukaan. Työhön tulee 70 s ja 14 s:n mallikertoja 5 kappaletta. Kun olet neulonut valepalmikkoneuletta n. 10 cm tai 41 krs, neulo C-kerroksen mukaan kavennukset. Työhön jää 60 s.
Neulo sitten I ja IV puikoilla sileää neuletta sekä II ja III puikoilla joustinneuletta 4 krs:n ajan. Aloita sitten **kantapää** niin, että jaat IV ja I puikkojen s:t 3:lle puikolle, 10 s kullekin, jätä II ja III puikkojen s:t odottamaan. **1.krs:** (op) neulo kaikilla 3:lla puikolla olevat s:t oikein, käänny. **2.krs:** tee kerrattu silmukka (=tuo lanka työn eteen, työnnä puikko 1. s:aan oikealta puolelta, nosta s ja lk neulomatta ja vie lanka työn taakse), kiristä lankaa hieman jottei synny reikää. Neulo nurin loput 3:n puikon s:t, käänny. **3.krs:** tee kerrattu s ja neulo muut s:t oikein ed. kerroksella kerrattuun s:aan asti, käänny. **4.krs:** tee kerrattu s ja neulo muut s:t nurin ed. krs:lla kerrattuun s:aan asti, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes kaikki reunapuikkojen s:t on kerrattu. Neulo sitten 2 krs ympäri kaikilla s:illa, tee kantapään s:illa sileää ja päällisen s:illa joustinneuletta, neulo lk:t niitä vastaavien s:iden kanssa yhteen. Aloita sitten kerratut s:t uudelleen, nyt sisältä ulospäin. **1.krs:** (op) neulo kantapään keski-s:t sekä seuraavan puikon 1. s oikein, käänny. **2.krs:** tee kerrattu s, neulo keski-s:t sekä seuraavan puikon 1. s nurin, käänny. **3.krs:** tee kerrattu s, neulo oikein myös edellisen krs:n kerrattu s ja sitä seuraava s, käänny. **4.krs:** tee kerrattu s, neulo nurin myös edellisen krs:n kerrattu s ja sitä seuraava s, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes olet neulonut kaikilla reunapuikkojen s:illa kerratun s:n. Jatka suljettuna neuleena päällisen s:illa joustinneuletta ja kantapään s:illa sileää neuletta. Neulo suoraa osaa kunnes jalkaosan pituus 18,5(20) cm. Neulo jatkossa kaikilla s:illa sileää neuletta ja tee samalla **kärkikavennukset:** neulo I ja III puikon lopussa 2 s oikein yhteen ja 1 o sekä neulo II ja IV puikon alussa 1 s o ja 2 s ylivetäen yhteen (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli). Toista tällaiset kavennukset vielä kerran 3 krs:n kuluttua, sitten 2 kertaa joka 3. krs, 3 kertaa joka 2. krs ja tee niitä sitten joka krs kunnes työssä on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, pujota se 2-kertaisena loppujen s:iden läpi ja päätä hyvin. Tee toinen sukka samoin.

Valepalmikkoneuleen piirros:

□ = oikea s
⊟ = nurja s
▽ = lisäys: neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen nurin
◿ = neulo 2 s nurin yhteen
= siirrä 6 s apupuikolle ja kiristä s:t yhteen kiertämällä lankaa 3 kertaa niiden ympäri, neulo silmukat sitten joustinneuletta eli 2 o, 2 n, 2 o
■ = harmaan ruudun kohdalla ei ole silmukkaa, hyppää vain ruudun yli tekemättä neuleessa mitään



Copyright: MEZ GmbH

Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6, 04200 Kerava
puh 09-274871

12 tai 14 s:n mallikerta toistuu