Cosy Wool
Naisen V-kuvioinen pusero
XS-S-M-L-XL

Lanka: Schachenmayr Cosy Wool (64% viskoosi, 25% akryyli, 11% villa)
Prym puikot: Nro 4 ja 4,5 sekä pääntien reunusta varten pyöröpuikko nro 4 tai käsialan mukaan.
Tiheys: 15 s ja 23 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.
Mallineuleet: *Joustinneule:* 1 o, 1 n.
Sileä neule: Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin. Tee V-kuviot intarsiana eli ota jokaista väriosaa varten oma keränsä ja kierrä aina eriväriset langat nurjalla toistensa ympäri niiden rajakohdassa jotta väriosat yhdistyvät.

Koko	XS	S	M	L	XL	
Valmiin neuleen mitat						
vartalonympärys	92	100	108	116	124	cm
kokopituus n.	62	63	65	67	68	cm
hihan sisäpituus	46	46	46	46	46	cm
Langan menekki						
Schachenmayr Cosy Wool -lankaa						
luonnonvalkoista (00002)	200	200	250	300	350	g
tummanharmaata (00098)	100	100	100	150	150	g
mustaa (00099)	100	100	100	150	150	g

Takakappale Luo l.valkoisella langalla ohuemmille puikoille 71-77-83-89-95 s ja neulo joustinneuletta 2 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Kun olet neulonut sileää 46 krs, aloita keskellä työtä V-kuviot intarsiana ruutupiirroksen mukaan. Kun olet tehnyt piirroksen valmiiksi, jatka silmukoiden muutoksia vastaavasti molempiin suuntiin joka krs. Kun olet neulonut sileää 92 krs, päätä molemmista reunoista kädentietä varten 1x2-3-3-3-3 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa ensin joka 4. krs 3-3-2-1-0x1 s ja vielä joka 2. krs 14-15-19-23-26x1 s. Jätä loput eli takakappaleen pääntien 33-35-35-35-37 s odottamaan.
Etukappale Neulo kuten takana kunnes kädentien korkeus on 13-14-16-18-19 cm. Jätä nyt keskimmäiset 21-23-23-23-25 s pääntietä varten odottamaan ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä pääntien reunassa joka 2. krs 3x2 s ja jatka sivussa kavennuksia kunnes työssä on jäljellä 2 s, päätä s:t kerralla. Neulo pääntien toinen puoli peilikuvaksi.
Hihat Luo l.valkoisella langalla ohuemmille puikoille 33-33-35-37-37 s ja neulo joustinneuletta 2 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää samalla molemmissa reunoissa joka 16.-12.-10.-8.-7. krs 6-8-10-12-14x1 s =45-49-55-61-65 s. **HUOM:** Kun olet neulonut sileää 68 krs, aloita keskellä työtä V-kuviot intarsiana ruutupiirroksen mukaan. Kun olet tehnyt piirroksen valmiiksi, jatka silmukoiden muutoksia vastaavasti molempiin suuntiin joka krs. Kun olet neulonut sileää 100 krs, ja olet kuvioissa samassa kohtaa kuin takana ennen kädentietä, päätä molemmista reunoista 1x2-3-3-3-3 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa ensin joka 4. krs 3-3-2-1-0x1 s ja vielä joka 2. krs 12-13-17-21-24x1 s. Päätä jatkossa etureunasta joka 2. krs 3x3 s ja jatka toisessa reunassa 1 s:n kavennuksia joka 2. krs. Tee toinen hiha muuten samoin, mutta tee yläreuna peilikuvaksi.
Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele raglansaumat. Poimi pääntien reunasta pyöröpuikolle mustalla langalla (ota mukaan myös odottamassa olevat s:t) 80-84-84-84-88 s ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 2 cm, päätä s:t. Ompele vielä sivu- ja hihasaumat.

Kuvion ruutupiirros



□ = oikea s luonnonvalkoisella neulo s nurjalla nurin

● = oikea s mustalla, neulo s nurjalla nurin

⊙ = oikea s tummanharmaalla neulo s nurjalla nurin

Etukappale:



Takakappale:



Hihat:



Copyright: MEZ GmbH

Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava
puh 09-2748711
www.prym.fi